

LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE

Istruzioni brevi sull'aggiornamento 3.1 SP2 (3.1.20412)
Giugno 2012

1.0 OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nell'eseguire l'operazione, prestare attenzione che, durante l'aggiornamento dei componenti software interessati, nessun utente sia registrato nel database degli impianti di chiusura e che l'applicazione sia terminata. Il primo login va effettuato solo dopo che l'aggiornamento della postazione di lavoro (LSM Basic Edition) o di tutte le postazioni di lavoro (LSM Business Edition / LSM Professional Edition) è stato completato. Osservare pertanto la procedura e i requisiti di sistema. In caso di domande, contattare il proprio rivenditore specializzato o il referente del servizio di assistenza software prima di eseguire l'aggiornamento.

2.0 PROCEDURA

1. Importare tutti i dati dei dispositivi mobili e dei gateway (rete virtuale)
2. Eseguire un back-up del database
3. Eseguire il logout di tutti i client dal DB terminando il software in tutti i PC delle postazioni di lavoro
4. Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (se utilizzato)
5. Terminare il servizio "Advantage Database Server" (solo LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
6. Lanciare il necessario SP2; i file verranno conseguentemente aggiornati (sono richiesti i diritti di amministratore)
7. Se l'utente, con il cui login è stato eseguito l'aggiornamento, non dovesse disporre dei diritti di scrittura nella cartella del database, è necessario eseguire anche la sostituzione manuale del file "LsmAEP2.aep" nella sottocartella "aep" del database. La nuova versione del file si trova nella cartella "AdsOleDb" all'interno della cartella di installazione di LSM, generalmente in
"C:\Programmi\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb"
8. In caso di utilizzo di LSM Mobile Edition PDA, questo va prima disinstallato e quindi reinstallato sul PDA. A tale scopo vanno anche eliminati i dati locali dopo l'importazione
9. Avviare il servizio "Advantage Database Server" (solo LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
10. Avviare LSM ed effettuare il login con l'account amministratore
11. Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (se utilizzato)
12. Eseguire un test di funzionamento
13. Eseguire un back-up del database

MANUALE LSM – ISTRUZIONI BREVE

Pagina 2

Nota

L'installazione o l'aggiornamento di LSM deve essere sempre eseguito come amministratore con diritti amministrativi (in Windows Vista e Windows7 con login amministratore e tramite la funzione "Esegui come amministratore"). In mancanza di questo accorgimento, si possono determinare danni irreparabili alle strutture del database o guasti nel funzionamento. Osservare inoltre che nella creazione di file di configurazione per i CommNodes (*.xml), questi sono presenti nella cartella di installazione dei componenti e non sono archiviati nel "VirtualStore" dell'utente Windows (C:\Users\Utente\AppData\Local\VirtualStore).